

Hướng dẫn sử dụng zLogg

1. Hướng dẫn tải phần mềm sử dụng zLogg

Truy cập vào website “conghethongminh.vn”

Đưa chuột vào mục “**HỖ TRỢ KỸ THUẬT**” → click chọn mục “**zLogg**”




Click chuột vào “**PHẦN MỀM CÀI ĐẶT zLogg**”

Click chuột vào “**Tải về**” ở mục



Sau khi tải về bạn tiến hành Cài đặt phần mềm vào máy tính.

Cài đặt mục đã tải về khi cài đặt xong biểu tượng phần mềm xuất hiện trên màn hình máy tính



Bạn đã cài đặt Thành công

2. Hướng dẫn sử dụng thiết bị zLogg

Mở phần mềm **zLoggManager** đã cài đặt. Kết nối thiết bị vào máy tính thông qua cổng USB. Chú ý: cổng USB phải chắc chắn nhận thiết bị.

Click chọn Configure để cài đặt thiết bị

The screenshot shows the 'Configure' window of zLoggManager 1.05.47. The interface is divided into several sections with various settings and controls. Green callout boxes with arrows point to specific elements, providing Vietnamese instructions:

- Đặt tên cho thiết bị**: Points to the 'Device Name' field, which contains 'z1LcdMu'.
- Cài đặt độ ẩm**: Points to the 'Int. Hum.' section.
- Thời gian hẹn ghi trễ**: Points to the 'Consecutive' and 'Total' recording duration fields.
- Tổng thời gian ghi trễ**: Points to the 'Total' recording duration field.
- Thời gian ghi nhiệt độ**: Points to the 'Recording Duration' field.
- Thời gian hẹn giờ kết thúc**: Points to the 'Auto Stop Time' field.
- Click để chọn stop dừng chạy**: Points to the 'LCD Menu' button.
- Nhấn để hoàn tất cài đặt**: Points to the 'Configure' button at the bottom.
- Cài đặt nhiệt độ**: Points to the 'Value' field for temperature.
- Điều chỉnh nhiệt độ cao thấp**: Points to the 'High' and 'Low' checkboxes.
- Thời gian hẹn giờ bắt đầu chạy**: Points to the 'Manual Start with delay' field.

Sau khi cài đặt xong chọn Configure ở dưới cùng để lưu cài đặt thiết bị

Sau đó rút thiết bị ra khỏi máy tính và ấn giữ thiết bị trong 10 giây để thiết bị bắt đầu hoạt động

3. Xuất dữ liệu trong thiết bị

Mở phần mềm **zLoggManager** đã cài đặt. Kết nối thiết bị vào máy tính thông qua cổng USB. Chú ý: cổng USB phải chắc chắn nhận thiết bị.

Thiết bị sẽ tự xuất dữ liệu ra.

Hoặc làm thủ công

The screenshot shows the zLoggManager 1.05.47 software interface. The main window displays configuration settings for a device named 'z1LcdMu' with serial number 'LM840080'. The interface includes a menu bar (File, Logger, Help, Edit) and a toolbar with icons for file operations. Three red callout boxes with black borders point to specific icons in the toolbar:

- The first box, labeled 'Xuất file excel', points to the Excel icon.
- The second box, labeled 'Xuất file PDF', points to the PDF icon.
- The third box, labeled 'cài đặt nơi xuất file', points to the printer icon.

The main configuration area shows 'General Settings' with fields for Device Name, Serial Number, and Description. Below this is a 'Configuration / Alarms' section with a table for alarm settings:

Int. Temp.	Int. Hum.	Ext. Temp.	Consecutive	Total
Extra high	80.0		00d 00h00m00s	00d 00h30m00s
High	79.0		00d 00h00m00s	00d 00h30m00s
Low	-39.0		00d 00h00m00s	00d 00h30m00s
Extra low	-40.0		00d 00h00m00s	00d 00h30m00s

Below the table, there are settings for 'Sampling rate' (00d 00h30m00s), 'Auto Start Time' (11/07/2018 10:33), and 'Recording Duration' (365d 00h00m00s). A 'Configure' button is visible at the bottom of the main window.